

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/webbesyd.html>

es gibt folgende Möglichkeiten um zum Registrier- bzw. Anmeldefenster zu gelangen

unter „Landwirtschaft“ → die Ebene „Düngung“ auswählen →

dann die Ebene **Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung** anklicken

mittig ist ein Fenster zu sehen, in welchem man den Button „webBESyD“ anklickt

dann öffnet sich das Anmelde- bzw. Registrierfenster

**Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung**

Um der landwirtschaftlichen Praxis den Umgang mit den ständig wandelnden Regelungen in der Düngung zu erleichtern, wurde das Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung (BESyD / webBESyD) entwickelt. Zudem verlangt die EU nach Artikel 15 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2021/2115 die nachhaltige Bewirtschaftung von Nährstoffen sowie spätestens ab 2024 die Bereitstellung eines Betriebsnachhaltigkeitsinstruments für Nährstoffe. Dieses Instrument soll eine digitale Anwendung sein, die mindestens folgende Informationen bereitstellt:

- die Bilanz der Hauptnährstoffe vor Ort,
- die für Nährstoffe geltende gesetzlichen Anforderungen,
- die verfügbaren Informationen aus Geoservices,
- und die für die Nährstoffbewirtschaftung relevanten Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems.

Dafür stehen die Programme webBESyD und BESyD zur Verfügung

**webBESyD (neu)**

**BESyD**

**webBESyD**  
ab 06.01.2025

**Kontakte für Sachsen**

Übersicht Ansprechpartner BESyD/webBESyD für Sachsen  
(\*pdf, 0,17 MB)  
Stand: 01/2026

**sachsen.de** **webBESyD Sachsen**

**Info**

Benutzer mit einem Betrieb müssen sich über HIT/ZID mit ihrer Betriebsnummer anmelden.

Registrierte Benutzer ohne Betriebsnummer melden sich über ihren webBESyD Benutzernamen und Passwort an.

Weiterführende Informationen sind [in der Hilfe](#) zu finden.

**Mit Betriebsnummer über HIT/ZID anmelden**

HIT/ZID Sachsen

**Anmelden ohne HIT/ZID Betrieb**


Benutzername

Passwort

Anmelden

Passwort vergessen? Registrieren

- oder direkt über den Button „webBESyD“



## webBESyD

### Was kann webBESyD?

webBESyD bietet umfassende Anwendungsmöglichkeiten, es nutzt digitalisierte Schlagkonturen (z.B. aus InVeKoS) und verwendet verschiedene Geoservices und GIS-Komponenten. Dadurch kann der Dateneingabeaufwand reduziert und bei einigen Modulen eine übersichtlichere Ergebnisdarstellung ermöglicht werden. Das Programm enthält neben den gesetzlich relevanten auch alle fachlichen Zusatzmodule und kann für den konventionellen, als auch ökologischen Landbau eingesetzt werden.


Aktuell beinhaltet webBESyD folgende Module:

- N- und P-Düngebedarfsermittlung nach Düngeverordnung,
- Fachliche N-, P-, K-, Mg- und Kalk-Düngeempfehlungen,
- Aufzeichnung Düngemaßnahmen für N und P (Anlage 5 DüV),
- 170 kg N-Obergrenze,
- betrieblicher Nährstoffvergleich nach Düngeverordnung 2017 (Flächenbilanzen),
- Humusbilanzierung,
- (mehrjährige) N-Schlagbilanzierung,
- Überprüfung Hangneigung zur Ausnahme von der Pflicht zur streifenförmigen Ausbringung

Das Programm bietet verschiedene Ergebnisanzeigen sowie Ausgabeformulare zur Vorlage für amtliche Kontrollen (Düngebedarf, Bilanzierung).

webBESyD verfügt über eine Schnittstelle mit der es möglich ist, bereits in BESyD hinterlegte Anbaudaten und Schlaginformationen in webBESyD zu importieren und so den Einstieg in das Programm zu erleichtern. Ebenso ist ein Import von Daten aus Ackerschlagkarteien möglich, wenn der Hersteller die Import-/Exportschnittstelle für BESyD anbietet.

Die zentrale Nutzerverwaltung gibt dem Betriebsleiter die Möglichkeit über aktive, individuelle Freigaben ausgewählten Beratern, Mitarbeitern oder Laboren einen begrenzten oder vollständigen Zugang zu den betrieblichen Daten mit reinen Lese- oder auch mit Schreibrechten zu erteilen.




diesen Button anklicken

in dem sich öffnenden Fenster kann man sich für webBESyD

anmelden bzw. registrieren lassen

dieses Fenster ist nach der Anmeldung bzw. Registrierung der Zugang zum webBESyD

über dieses Fenster wählen Sie sich ein, um mit webBESyD zu arbeiten



## 2. Anmeldung

**sachsen.de** **webBESyD Sachsen**

**Info**

Benutzer mit einem Betrieb müssen sich über HIT/ZID mit ihrer Betriebsnummer anmelden.

Registrierte Benutzer ohne Betriebsnummer melden sich über ihren webBESyD Benutzernamen und Passwort an.

Weiterführende Informationen sind [in der Hilfe](#) zu finden.

**Mit Betriebsnummer über HIT/ZID anmelden**

HIT/ZID Sachsen

**Anmelden ohne HIT/ZID Betrieb**

Benutzername

Passwort

Anmelden

[Passwort vergessen?](#) [Registrieren](#)

2

### Anmeldung

Es stehen **2 Anmeldeverfahren** zur Verfügung:

**1. Zugang für Landwirte mit HIT/ZID:**

Anmeldung über den zentralen Anmeldedienst der HI-Tier unter Verwendung der Betriebsnummer und der PIN, webBESyD kann anschließend direkt genutzt werden.

**2. Anmeldung für Benutzer die keinen HIT/ZID-Zugang besitzen:**

Nach Ihrer Erstregistrierung muss der Zugang durch das LfULG freigeschaltet werden, dies erfolgt nur von Montag bis Freitag (09:00 bis 15:00 Uhr). Nach Freischaltung Ihres Zugangs können Sie webBESyD jederzeit nutzen.

**Achtung!**

Wenn Sie sich webBESyD als Favoriten in Ihrem Browser ablegen möchten nutzen Sie diese URL:

➤ <https://www.landwirtschaft.sachsen.de/webbesyd/sn> oder speichern Sie webBESyD erst als Favorit wenn Sie bereits eingeloggt sind. Speichern Sie sich **nicht** die lange URL der Anmeldeseite von webBESyD.

**sachsen.de** **webBESyD Sachsen**

**Info**

Benutzer mit einem Betrieb müssen sich über HIT/ZID mit ihrer Betriebsnummer anmelden.

Registrierte Benutzer ohne Betriebsnummer melden sich über ihren webBESyD Benutzernamen und Passwort an.

Weiterführende Informationen sind [in der Hilfe](#) zu finden.

**Mit Betriebsnummer über HIT/ZID anmelden**

HIT/ZID Sachsen

**Anmelden ohne HIT/ZID Betrieb**

Benutzername


Passwort

Anmelden

[Passwort vergessen?](#) [Registrieren](#)

webBESyD-Anmeldeprozess

- 1) für Betriebe mit einem vorhandenen HIT/ZID-Zugang  
Länderkennung 14 + VVVO-Nr.  
Beispiel 14111111111



dieses Button wählen Sie, wenn Sie über eine VVVO-Nr. und eine HIT/ZID PIN verfügen  
nach Anklicken des Button öffnet sich folgendes Fenster  
entsprechende Felder ausfüllen und anmelden

webBESyD@lfulg.sachsen.de'. At the very bottom, a dark footer contains copyright information: '© 1999-2026 Bay.StIMELF → [Impressum](#) → [Datenschutz](#) → [Barrierefreiheit](#) verantwortlich für die Durchführung sind die → [Stellen der Länder](#)'." data-bbox="115 445 937 815"/>

es ist zu beachten, dass nach der Anmeldung im webBESyD der Betrieb mit der VVVO-Nr.  
im webBESyD angelegt wird  
diese BNR kann nicht geändert werden

## 2) Anmeldung für alle Nutzer ohne HIT/ZID-Zugang: (Berater, Labore, Forschende/Studierende)

sachsen.de webBESyD Sachsen

**Info**  
Benutzer mit einem Betrieb müssen sich über HIT/ZID mit ihrer Betriebsnummer anmelden.  
Registrierte Benutzer ohne Betriebsnummer melden sich über ihren webBESyD Benutzernamen und Passwort an.  
Weiterführende Informationen sind [in der Hilfe](#) zu finden.

Mit Betriebsnummer über HIT/ZID anmelden  
HIT/ZID Sachsen

Anmelden ohne HIT/ZID Betrieb

Benutzername  
Passwort

Anmelden

Passwort vergessen? Registrieren

1. Schritt

sachsen.de webBESyD Sachsen

**Registrierung**  
\* Benötigte Felder

Vorname \*  
Nachname \*  
E-Mail \*

Benutzername \*  
Passwort \*  
Passwort bestätigen \*

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter [Datenschutzerklärung](#).

☐ \* Ich stimme den [Nutzungsbedingungen](#) zu.

Registrieren

« Zurück zur Anmeldung

2. Schritt

der hier vergebene Benutzername und das Passwort werden für die Anmeldung benötigt

3. Schritt

als letztes den Button „Registrieren“ anklicken

die Freischaltung erfolgt durch das LfULG

(ggf. mit zeitlicher Verzögerung, da die Freischaltung händisch durchgeführt wird)  
nach der Freischaltung ist der Zugang zum webBESyD eingerichtet  
man meldet sich immer mit dem vergebenen Benutzernamen und Passwort an

### 3. Hilfe

Landwirtschaft

Pflanzenbau

Düngung

Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung

**webBESyD**

BESyD

**Achtung!**

Wenn Sie sich webBESyD als Favoriten in Ihrem Browser ablegen möchten nutzen Sie diese URL:  
» <https://www.landwirtschaft.sachsen.de/webbesyd/sn> oder speichern Sie webBESyD erst als Favorit wenn Sie bereits eingeloggt sind.  
Speichern Sie sich nicht die lange URL der Anmeldeseite von webBESyD.

**Informationen und FAQ zum Programm**

Benutzerhandbuch webBESyD (\*.pdf, 12,54 MB)  
Stand: 01/2025

Übersicht der Berichte in webBESyD (2025) (\*.pdf, 0,12 MB)  
Stand: 01/2026

Datenimport aus BESyD in webBESyD (\*.pdf, 1,04 MB)  
Stand: 01/2026

webBESyD-Datenimport (\*.pdf, 0,76 MB)  
Stand: 01/2026

Shape Export aus DIANAweb und Import in webBESyD (\*.pdf, 1,47 MB)  
Stand: 03/2025

Schlagteilung und Zusammenführung in webBESyD (\*.pdf, 2,27 MB)  
Stand: 03/2025

Schulungstermine webBESyD

Hinweise Probenahme

Datenschutz und Nutzungsbedingungen

#### Info

Benutzer mit einem Betrieb müssen sich über HIT/ZID mit ihrer Betriebsnummer anmelden.

Registrierte Benutzer ohne Betriebsnummer melden sich über ihren webBESyD Benutzernamen und Passwort an.

Weiterführende Informationen sind [in der Hilfe](#) zu finden.

#### Mit Betriebsnummer über HIT/ZID anmelden

HIT/ZID Sachsen

#### Anmelden ohne HIT/ZID Betrieb

Benutzername

Passwort

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

[Registrieren](#)

Link zur Hilfe: [Schläge :: webBESyD](#)

webBESyD

Kurzanleitung

Dateieingabe

Anmeldung

**Betrieb**

Betriebsebene

Schläge

Anbauverfahren

Bodenproben

Stammdaten

Berechnungen

FAQs

webBESyD / Dateieingabe / Betrieb

## Betrieb

Die Grundlage zur Nutzung von webBESyD bildet der Betrieb.

Der Betrieb kann manuell, via Shape Import oder InVeKos Import erstellt werden. Wurde der Betrieb angelegt, werden die betriebszugehörigen Daten angezeigt: Die Angabe der Betriebsnummer, Betriebsart, der Name des Betriebs, sowie die Stadt und die Postleitzahl sind Pflichteingaben. Die Angaben und der Betrieb kann jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden. Zudem können weitere Betriebe, falls nötig angelegt werden.

Des Weiteren können die [Anbaujahre](#) ergänzt oder gelöscht werden. Zu den einzelnen Anbaujahren können im Weiteren die Schläge, Bodenproben und schlagspezifischen Anbauverfahren erstellt werden. Für die Wahl des Anbaujahres ist das Erntedatum entscheidend.

Ansicht eines Betriebs mit vollständig eingetragenen Daten und zwei Anbaujahren:

#### Inhalt

- Betrieb erstellen
  - Betrieb manuell erstellen
  - Betrieb über Import aus InVeKoS Portal erstellen
  - Betrieb mit InVeKoS Shape-Datei Import erstellen
  - Betrieb ändern
  - Betrieb löschen
- Betriebseinstellungen ändern
- Anbaujahr verwalten
  - Anbaujahr manuell erstellen
  - Anbaujahr mit Shape-Datei Import erstellen
  - Anbaujahr kopieren
  - Anbaujahr löschen

## 4. Startseite

**Kopfzeile**

Betrieb

Einstellungen

Anbaujahre

Auswahl Betrieb über Dropdown-Menü

Auswahl Anbaujahr über Dropdown-Menü

Ebene Betrieb mit  
Dateneingabebereich: Betrieb erstellen  
Schläge  
Anbaudaten

Ebene Berechnungen mit  
N-Düngebedarf  
P, K, Mg, CaO Düngebedarf  
Nährstoffeinsatz Betrieb  
170 kg N-Obergrenze

### Wiederkehrende Symbole


-  Eintrag kopieren
-  Eintrag bearbeiten
-  Eintrag hinzufügen
-  Eintrag löschen

### Begrifflichkeiten

- Anbaudaten bzw. Anbauverfahren sind identische Begriffe
- Bodenproben      Nmin 2025  
Werte stammen von gezogenen Bodenproben  
Nmin Richtwerte 2025 (Richtwerte)  
es wurden Richtwerte verwendet
- Stammdaten      beziehen sich auf betriebsspezifische organische und mineralische Dünger

## 4.1 Neuen Betrieb erstellen


der erste Schritt im webBESyD ist immer einen Betrieb zu erstellen



Ebene „Betrieb“ auswählen

in der Kopfzeile das + neben „Betrieb“ anklicken und „Erstellen“ auswählen

es öffnet sich folgendes Fenster, alle mit Stern markierten Felder sind Pflichtfelder



Hinweis: bei Anmeldung eines HIT/ZID Betriebes


hier ist als BNR die VVVO-Nr. bereits voreingetragen

diese BNR kann nicht geändert werden

das führt zu einem Konflikt bei der Datenübernahme aus BESyD, da im BESyD die zehnstellige InVeKoS BNR eingetragen ist

über die Funktion „Betrieb kopieren“ im BESyD kann der Konflikt gelöst werden

# Import der Shape Dateien



die Ebene „Schläge“ anklicken  
in der Kopfzeile neben „Schläge“ das + anklicken  
und „Shape Import“ auswählen“

## Shape-Datei Upload

InVeKoS Shape Format wählen  
Bayern  
Brandenburg  
☒ Sachsen ab 2023  
Sachsen bis 2022  
Sachsen-Anhalt

Dateien hochladen ...  
oder hierher ziehen

Shape Datei \*  
☐ .dbf  
☐ .shp  
☐ .shx

Weitere Dateien \*  
☐ Schlaege\_<BNR>\_<Jahr>.dbf

*Es müssen die Teilflächen und die .dbf Datei der Flächen des InVeKoS Exports hochgeladen werden, beginnend mit den Teilflächen*

als erstes ist zu kontrollieren, ob das richtige Bundesland ausgewählt ist  
dann den Button „Dateien hochladen...“ anklicken  
in dem sich öffnenden Fenster zu dem Ordner navigieren, in welchem die Shape abgelegt sind  
es werden die Shape der „Teilflächen“ und der „Schläge“ benötigt  
es werden **immer zuerst** die Shape der „Teilflächen“ eingeladen  
danach die Shape der „Schläge“  
von den „Teilflächen“ werden die Dateien mit den Endungen \*.dbf, \*.shp und \*.shx benötigt  
von den „Schlägen“ die Datei mit der Endung \*.dbf

| Name                   | Änderungsdatum   | Typ       | Größe |
|------------------------|------------------|-----------|-------|
| FaJ Zwickau Teilfl.dbf | 26.09.2024 09:13 | DBF-Datei | 50 KB |
| FaJ Zwickau Teilfl.gml | 26.09.2024 09:13 | GML-Datei | 33 KB |
| FaJ Zwickau Teilfl.prj | 26.09.2024 09:13 | PRJ-Datei | 1 KB  |
| FaJ Zwickau Teilfl.shp | 26.09.2024 09:13 | SHP-Datei | 11 KB |
| FaJ Zwickau Teilfl.shx | 26.09.2024 09:13 | SHX-Datei | 1 KB  |
| FaJ Zwickau.dbf        | 26.09.2024 09:13 | DBF-Datei | 16 KB |
| FaJ Zwickau.gml        | 26.09.2024 09:13 | GML-Datei | 13 KB |
| FaJ Zwickau.prj        | 26.09.2024 09:13 | PRJ-Datei | 1 KB  |
| FaJ Zwickau.shp        | 26.09.2024 09:13 | SHP-Datei | 6 KB  |
| FaJ Zwickau.shx        | 26.09.2024 09:13 | SHX-Datei | 1 KB  |

Name
Änderungsdatum
Typ
Größe

FaJ Zwickau Teilfl.dbf
26.09.2024 09:13
DBF-Datei
50 KB

FaJ Zwickau Teilfl.gml
26.09.2024 09:13
GML-Datei
33 KB

FaJ Zwickau Teilfl.prj
26.09.2024 09:13
PRJ-Datei
1 KB

FaJ Zwickau Teilfl.shp
26.09.2024 09:13
SHP-Datei
11 KB

FaJ Zwickau Teilfl.shx
26.09.2024 09:13
SHX-Datei
1 KB

FaJ Zwickau.dbf
26.09.2024 09:13
DBF-Datei
16 KB

FaJ Zwickau.gml
26.09.2024 09:13
GML-Datei
13 KB

FaJ Zwickau.prj
26.09.2024 09:13
PRJ-Datei
1 KB

FaJ Zwickau.shp
26.09.2024 09:13
SHP-Datei
6 KB

FaJ Zwickau.shx
26.09.2024 09:13
SHX-Datei
1 KB

einarbeiten: "FaJ Zwickau Teilfl.shx" "FaJ Zwickau Teilfl.dbf" "FaJ Zwickau Teilfl.shp"

Alle Dateien

Vom Handy hochladen
Öffnen
Abbrechen

## Shape-Datei Upload

InVeKoS Shape Format wählen

Bayern  
Brandenburg  
✓ Sachsen ab 2023  
Sachsen bis 2022  
Sachsen-Anhalt

Dateien hochladen ...

✓ FaJ Zwickau.dbf

oder hierher ziehen

✓ FaJ Zwickau Teilfl.shx

Shape Datei \*

✓ .dbf

✓ .shp

✓ .shx

Weitere Dateien \*

✓ Schläge\_<BNR>\_<Jahr>.dbf

✓ FaJ Zwickau Teilfl.shp

✓ FaJ Zwickau Teilfl.dbf

① Es müssen die Teilflächen und die .dbf Datei der Flächen des InVeKoS Exports hochgeladen werden, beginnend mit den Teilflächen

5 Schläge gefunden



| ✓ | Schlagbezeichner | Nettofläche [ha] | Feldblocknummer |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| ✓ | 1                | 6,8602           | GL-20A-77996    |
| ✓ | 2                | 2,9716           | GL-175-287868   |
| ✓ | 3                | 6,7457           | GL-179-78466    |
| ✓ | 4                | 1,8449           | GL-223-235574   |
| ✓ | 5                | 5,9712           | GL-185-288688   |

Übersicht zu den eingeladenen Schlägen

es kann ausgewählt werden, welche Schläge übernommen werden sollen

danach öffnet sich ein Fenster mit den Schlaginformationen hinsichtlich

- Bodenart, Ackerzahl, Durchwurzelungstiefe, Steingehalt

## Schlaginformationen

| DIV | FE | Schlagbezeichner | Schlagname | nitratbelastetes Gebiet | Humusanteil         | Wasserschutzgebiet  | Bodenart (FE)       | Boden-Klima-Raum (FE)                    | Höhe über NN [m] (FE) | Ackerzahl           | Durchwurzelungstiefe [m] | Steingehalt [%]     |
|-----|----|------------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|     |    |                  |            | für alle übernehmen     | für alle übernehmen | für alle übernehmen | für alle übernehmen | für alle übernehmen                      | für alle übernehmen   | für alle übernehmen | für alle übernehmen      | für alle übernehmen |
| ✓   | ✓  | 1                |            | nein                    |                     | Keine Schutzzone    | Lehm                | 108 Lößböden in den Übergangslagen (Ost) | 356                   | 30                  | 108                      | 6                   |
| ✓   | ✓  | 2                |            | nein                    |                     | Keine Schutzzone    | Lehm                | 108 Lößböden in den Übergangslagen (Ost) | 367                   | 30                  | 110                      | 6                   |
| ✓   | ✓  | 3                |            | nein                    |                     | Keine Schutzzone    | Lehm                | 108 Lößböden in den Übergangslagen (Ost) | 363                   | 30                  | 110                      | 6                   |
| ✓   | ✓  | 4                |            | nein                    |                     | Keine Schutzzone    | Lehm                | 108 Lößböden in den Übergangslagen (Ost) | 344                   | 22                  | 110                      | 6                   |
| ✓   | ✓  | 5                |            | nein                    |                     | Keine Schutzzone    | Lehm                | 108 Lößböden in den Übergangslagen (Ost) | 354                   | 22                  | 110                      | 6                   |

| Boden-Klima-Raum (FE)                                         | Höhe über NN [m] (FE) | Ackerzahl           | Durchwurzelungstiefe [cm] | Steingehalt [%]     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| für alle übernehmen                                           | für alle übernehmen   | für alle übernehmen | für alle übernehmen       | für alle übernehmen |
| 104 trocken-warme diluviale Böden des ostdeutschen Tieflandes | 81                    | 88                  | 110                       | 0                   |
| 104 trocken-warme diluviale Böden des ostdeutschen Tieflandes | 80                    | 80                  | 110                       | 0                   |
| 104 trocken-warme diluviale Böden des ostdeutschen Tieflandes | 80                    | 74                  | 110                       | 0                   |
| 104 trocken-warme diluviale Böden des ostdeutschen Tieflandes | 80                    | 78                  | 110                       | 0                   |
| 104 trocken-warme diluviale Böden des ostdeutschen Tieflandes | 80                    | 77                  | 110                       | 0                   |

bestätigt man mit „Ok“, dann wird eine Schlagübersicht mit allen angelegten Schlägen angezeigt

klickt man einen der Schläge an, wird zu diesem in der Karte gezoomt und der Schlag hervorgehoben  
es werden die Werte zu diesem Schlag angezeigt

Schläge
+
12

Schlagbezeichner: 1\_1  
Feldblocknummer: AL-22A-254224

Schlagbezeichner: 1\_2  
Feldblocknummer: AL-22A-254224

Schlagbezeichner: 11  
Feldblocknummer: AL-196-297582

Schlagbezeichner: 12  
Feldblocknummer: AL-135-9628

Schlagbezeichner: 14  
Feldblocknummer: AL-194-9684

Schlagbezeichner: 15  
Feldblocknummer: AL-135-9644

Schlagbezeichner: 2\_1  
Feldblocknummer: GL-220-9637

Schlagbezeichner: 26  
Feldblocknummer:

Schlagbezeichner: 3\_1  
Feldblocknummer: AL-227-9655

Schlag

Schlagbezeichner: 12

Schlagname:

FLIK:

Feldblocknummer: AL-135-9628

Nettofläche: 30,7617 ha

DüV und FE:

Humusanteil: humos (2 % bis 4,0 %)

Wasserschutzgebiet: Keine Schutzzone

nitratbelastetes Gebiet: ja

Bodenart: Lehm

Höhe über NN: 80 m

Boden-Klima-Raum: 104 trocken-warme diluviale Böden des ostdeutschen Tieflandes

Ackerzahl: 70

Durchwurzelungstiefe: 110 cm

Steingehalt: 1 %